

Guide configuration pour Android

Ce guide vous permettra de paramétrer vos comptes e-mails avec votre Smartphone ou tablette Android. Vous n'avez qu'à suivre les étapes pas à pas. Linkeo Business mail vous offre un stockage mail de 3Go et une limite de réception d'envoi de mails de 20Mo. Si vous souhaitez avoir un stockage supérieur à 3Go, contactez-nous au : 1 855 254 6536.

1. Ouvrez email dans les applications de votre téléphone ou tablette.



2. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe que nous vous avons communiqué avant de cliquer sur suivant :

Configure	er un compte	
	Compte de messagerie	
	Vous pouvez configurer une messagerie pour la plupart des comptes en quelques étapes seulement.	
	Adresse e-mail	
	Mot de passe,	
	Par défaut, envoyer les e-mails avec ce compte	
	Configuration Suivant	
Linkeo Canada 1155, boul.René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 2K8	TEL : 1-855-2 LINKEO (1-855-254-6536) FAX : 1-855-370-6566 SITE WEB : www.linkeo.ca EMAIL : info@linkeo.ca TVQ: 1217269543 TPS: 84141 5516 RC0001	



3. Choisissez le type de compte : Sélectionnez IMAP

Configuration du compte				
	Type de compte			
	De quel type de compte s'agit-il ?	Précédente		
	POP3			
	IMAP			
	Exchange			

Linkeo Canada 1155, boul.René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 2K8 TEL : 1-855-2 LINKEO (1-855-254-6536) FAX : 1-855-370-6566 SITE WEB : www.linkeo.ca EMAIL : info@linkeo.ca TVQ: 1217269543 TPS: 84141 5516 RC0001





4. Rentrer les Paramètres du serveur entrant :

- a. Entrez l'adresse e-mail dans le Nom d'utilisateur.
- b. Entrez le mot de passe.
- c. Serveur IMAP :

Si vous êtes en **FRANCE** : fr.imap.linkeo.com Si vous êtes en **AUSTRALIE**: au.imap.linkeo.com Si vous êtes au **CANADA** : ca.imap.linkeo.com Si vous êtes aux **ETATS-UNIS** : us.imap.linkeo.com

- d. Type de sécurité : Aucun
- e. Port : 143

Paramètres	du serveur entran
Nom d'utilisateur	
Mot de passe	
Serveur IMAP	ca.imap.linkeo.com
Type de sécurité	Aucun
Port	143
Préfixe du chemin IMAP	Facultatif

5. Rentrez les Paramètres du serveur sortant :

- a. Serveur SMTP :
 - Si vous êtes en **FRANCE** : fr.smtp.linkeo.com
 - Si vous êtes en AUSTRALIE: au.smtp.linkeo.com
 - Si vous êtes au **CANADA** : ca.smtp.linkeo.com
 - Si vous êtes aux **ETATS-UNIS** : us.smtp.linkeo.com
- b. Type de sécurité : STARTTLS (accepter tous les certificats)
- c. Port : **587**
- d. Cochez Connexion obligatoire.
- e. Entrez l'adresse e-mail dans le Nom d'utilisateur.
- f. Entrez le mot de passe.
- g. Allez sur Suivant.

Linkeo Canada 1155, boul.René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 2K8 TEL : 1-855-2 LINKEO (1-855-254-6536) FAX : 1-855-370-6566 SITE WEB : www.linkeo.ca EMAIL : info@linkeo.ca TVQ: 1217269543 TPS: 84141 5516 RC0001





Paramè	tres du serveur sortant
Serveur SMTP	smtp.linkeo.ca
Type de sécurité	STARTTLS (accepter tous les certificats)
Port	587
Conr	nexion obligatoire.
Nom d'utilisateu	amelie@leshuilesberthier.com
Mot de passe	·····
Drácá	danta Suiva

- Sélectionnez les options souhaitées dans les options de compte et aller sur suivant.
- Vous pouvez configurer un nom pour le compte, puis entrez un nom que vous souhaitez afficher sur le message sortant. Aller sur **suivant** et terminer l'installation.

Vous avez correctement configuré votre compte sur votre Smartphone, tablette Android.

Linkeo Canada	
1155, boul.René-Lévesque	Ouest
Montréal (Québec)	
H 3 B 2 K 8	

TEL : 1-855-2 LINKEO (1-855-254-6536) FAX : 1-855-370-6566 SITE WEB : www.linkeo.ca EMAIL : info@linkeo.ca TVQ: 1217269543 TPS: 84141 5516 RC0001